

2129 – SEIDENBLUSE

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Blusenstoffe aus natürlichen oder Mischfasern (Seide, Atlas, Satin).

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks – 1,5 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Vorderteil im Stoffbruch - 1
2. Rückenteil im Stoffbruch - 1
3. rückw. Halsausschnittbeleg - 1
4. vord. Halsausschnittbeleg - 1

Aus Bügeleinlage:

1. rückw. Halsausschnittbeleg - 1
2. vord. Halsausschnittbeleg - 1

NÄHEN

1. Die Teile der Belege mit einer Klebeeinlage verstärken.
2. Schulternähte nähen, Nahtzugaben zur Rückseite bügeln und versäubern.



3. Schulternähte der Belege nähen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Äußere Kante versäubern. Belege rechts auf rechts auf das Kleidungsstück legen und den Halsausschnitt nähen. Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden, Belege auf die linke Seite wenden und bügeln. Nahtzugaben auf die Belege bei 0,1 – 0,2 cm absteppen.
4. Ärmelsaum versäubern, nach innen bügeln und absteppen. Seitennähte schließen, Nahtzugaben zur Rückseite bügeln und versäubern.
5. Saum des Kleidungsstücks versäubern, nach innen bügeln und absteppen.