

2439 – ROCK MIT EINSATZ



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Rockstoffe aus Natur- oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 1 Knopf
- Verdeckter Reißverschluss

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: alle Nähte - 1 cm. Der Saum des Kleidungsstücks beträgt 2 cm, die unteren Kanten des Einsatzes – 2 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. vord. Rockteil - 1 - 1
2. rückw. recht. Rockteil - 1
3. rückw. link. Rockteil - 1
4. Einsatz - 1
5. Bund - 1

Aus Bügeleinlage:

1. Bund - 1

NÄHEN

1. Den Bund mit Vlieseline verstärken.
2. Die mittleren Kanten des Rückenteils einzeln versäubern. Die Naht von der Markierung des Reißverschlusses bis zum unteren Rand nähen. Die Nahtzugaben auseinander bügeln. Den Reißverschluss einnähen.
3. Die seitlichen Nähte nähen und versäubern, die Nahtzugaben auf das Rückenteil bügeln.
4. Den Einsatz an den Rock nähen. Die Nahtzugabe versäubern und auf den Einsatz bügeln.
5. Die äußere Seite des Bundes an den oberen Rand des Rocks nähen. Die Enden des Bundes abnähen, die Nahtzugaben an den Ecken kürzen und wenden. Den inneren Rand des Bundes umschlagen und im Nahtschlitz festnähen. Den Bund fertig bügeln.
6. Eine Schlaufe anzeichnen und versäubern. Den Knopf annähen.
7. Den unteren Rand des Rocks versäubern und gleichzeitig die unteren Kanten des Einsatzes auf die linke Seite bügeln und festnähen.