

2633 – ROCK MIT FALTEN

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Anzugstoffe aus natürlichen oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 1 Knopf
- verdeckter Reißverschluss

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: alle Nähte - 1 cm, am unteren Rand des Rockes – 2 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückbahn – 1
2. Oberes Vorderbahn – 1
3. Unteres Vorderbahn – 1
4. Bund – 1

Aus Bügeleinlage:

1. Bund - 1



NÄHEN

1. Bund mit Vlieseline verstärken.
2. Abnäher in den oberen Vorder- und Rückenteilen schließen. Abnäbertiefen zur vorderen Mitte bügeln.
3. Entlang der oberen Kante des unteren Vorderteils eine Kräuselnah mit gelockerter Oberfadenspannung nähen und Kräuseln einhalten. Naht im Bereich vom rechten Seitennähte bis zur Markierung beginnen. Oberes und unteres Vorderteil zusammennähen. Nahtzugaben versäubern und nach oben bügeln.
4. Linke Seitennähte getrennt versäubern. Linke Seitennaht vom Reißverschlusszeichen bis zum Saum schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Nahtverdeckt-Reißverschluss einsetzen. Rechte Seitennaht schließen. Nahtzugaben versäubern und zum Rückenteil bügeln.
5. Bund längs mittig rechts auf rechts falten, kurze Seite und Überstand nähen. Naht beginnt exakt an der markierten Ansatzlinie des Bundes. An der Markierung einschneiden, Bund wenden und bügeln. Äußere Bundkante an die obere Kante nähen, innere Kante einschlagen und in der Ansatznaht feststeppen.
6. Saumzugabe versäubern, nach innen bügeln und knappkantig absteppen.
7. Knopfloch am Bund arbeiten und Knopf annähen.