

2916 - BLUSE MIT SCHULTERFALTEN



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Blusenstoffe aus Naturfasern oder Mischgeweben.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z. B. Vlieseline)

TIPP

Beim Zuschneiden den Fadenlauf und die Angaben zum Stoffbruch beachten. Alle Markierungen und Passzeichen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen.

NAHTZUGABEN

Alle Nähte 1 cm. Saumzugabe 2 cm.

ACHTUNG!

Die Schnittteile vor dem Stoffkauf ausdrucken und auf einer Stoffbreite von 90 bis 150 cm auslegen, um den Stoffverbrauch zu ermitteln. Paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigen.

Beim Zusammennähen auf die Passzeichen achten. Diese müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Teil im Stoffbruch
2. Vorderteil - 2 Teile
3. Vorderteilbeleg - 2 Teile
4. Halsausschnittbeleg Rückenteil - 1 Teil

Aus Bügeleinlage:

1. Vorderteilbeleg - 2 Teile
2. Halsausschnittbeleg Rückenteil - 1 Teil

NÄHEN

1. Die vorgesehenen Schnittteile mit Bügeleinlage verstärken.
2. An den Schulternähten der Vorderteile die Falten nach den Markierungen legen und fixieren. Die Faltentiefen zeigen von der vorderen Mitte weg. Schulternähte schließen. Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
3. Die Naht des Stehkragens schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Den Stehkragen in den Halsausschnitt einsetzen, dabei die Nahtzugaben an den Ecken einschneiden. Nahtzugaben zum Stehkragen bügeln.



4. Die Stehkragennaht der Vorderteilbelege schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die Schulternähte von rückwärtigem Halsausschnittbeleg und Vorderteilbelegen schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Den Stehkragen in den Halsausschnitt des rückwärtigen Belegs einsetzen. Nahtzugaben zum Stehkragen bügeln. Die äußeren Belegkanten versäubern.
5. Die Vorderteilbelege rechts auf rechts auf die Bluse legen und die Halsausschnittkanten der Vorderteile und des Stehkragens verstürzen. Nahtzugaben einschneiden. Belege auf die linke Stoffseite wenden und bügeln. Die Ansatznähte der Stehkragen aufeinanderfixieren. Die Schulternähte der Belege an den Schulternähten der Bluse befestigen.
6. Die vorderen Mittelkanten versäubern. Das rechte Vorderteil entlang der markierten Linie rechts auf rechts auf das linke Vorderteil legen und feststeppen. Die Vorderteile flach auseinanderlegen und bügeln. Die innere Lage des linken Vorderteils am rechten Vorderteilbeleg befestigen.
7. Falls nicht vorhanden, Schrägstreifen von 4 cm Breite und einer Länge entsprechend dem Armausschnittumfang plus 5 cm zuschneiden. Schrägstreifen längs links auf links falten und bügeln. Die Streifen von rechts an die Armausschnittkanten nähen. Nahtzugaben einschneiden. Streifen auf die linke Stoffseite legen und entlang der Bruchkante auf dem Hauptteil feststeppen. Nähte bügeln.
8. Seitennähte schließen. Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
9. Die untere Kante versäubern, die Saumzugabe auf die linke Stoffseite bügeln und feststeppen.