

4261 – BLUSE MIT VOLANT

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen feine, gut fallende, beidseitig verwendbare Blusenstoffe aus natürlichen oder Mischfasern (z. B. Seide, Viskose oder Mischgewebe).

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- verdeckter Reißverschluss



TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: Saumzugabe – 2 cm; keine Nahtzugabe an der äußeren Kante des Volants sowie an den Halsausschnitten von Vorder- und Rückenteil; alle übrigen Nähte – 1 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. mittl. Rückenteil - 2
2. seidl. Rückenteil - 2
3. seidl. Vorderteil - 2
4. mittl. Vorderteil - 1
5. Volant - 2

NÄHEN

1. Die hintere Mitte des Rückenteils zusammennähen. Nahtzugaben zur linken Seite bügeln und versäubern.
2. Die Schulternähte jeweils separat an den mittleren und seitlichen Teilen von Vorder- und Rückenteil schließen. Nahtzugaben zur Rückseite bügeln und versäubern.

3. Eine Schrägbandeinfassung mit einer Breite von 4 cm und einer Länge entsprechend der Außenkante des Volants plus 3 cm zuschneiden. Das Schrägband der Länge nach links auf links falten und bügeln, wieder aufklappen, die Längskanten zur Mitte falten und erneut bügeln. Die Außenkante des Volants mit dem Schrägband einfassen. Alternativ kann die Außenkante des Volants mit einem schmalen Rollsaum versäubert werden.
4. Die mittleren und seitlichen Teile von Vorder- und Rückenteil zusammennähen, dabei den Volant zwischenfassen. Nahtzugaben zur Mitte bügeln und versäubern.
5. Den Schlitz im Vorderteil einschneiden und mit einem Schrägband einfassen. Ein Schrägband mit einer Länge entsprechend der Halsausschnitte von Vorder- und Rückenteil plus 80 cm zuschneiden. Die Halsausschnitte mit dem Schrägband einfassen, dabei gleichzeitig Bindebänder formen.
6. Ein Schrägband mit einer Breite von 4 cm und einer Länge entsprechend dem Armausschnitt plus 5 cm zuschneiden. Das Schrägband der Länge nach links auf links falten und bügeln. Mit der rechten Stoffseite an den Armausschnitt legen und annähen. Nahtzugaben einschneiden. Das Band nach innen wenden und entlang der Bruchkante auf das Kleid steppen. Die Naht anschließend bügeln.
7. Die linken Seitennähte einzeln versäubern. Die Seitennähte schließen, dabei in der linken Seitennaht eine Öffnung für den Reißverschluss lassen. Die linke Seitennaht auseinanderbügeln, die rechte zur Rückseite bügeln und versäubern. Den Reißverschluss in die linke Seitennaht einnähen. Die Nahtzugabe mit 2–3 Stichen an der Armausschnittkante fixieren.
8. Den Saum 1 cm nach innen bügeln, dann nochmals 1 cm umschlagen und absteppen.