

4285 - ROCK MIT FALTEN



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen leichte Anzugstoffe aus Naturfasern oder Mischgeweben.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage
- 1 nahtverdeckter Reißverschluss

TIPP

Beim Zuschneiden den Fadenlauf beachten. Alle Markierungen und Passzeichen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen.

NAHTZUGABEN

Bei doppelter Schnittkontur sind die Nahtzugaben enthalten, bei einfacher Schnittkontur müssen sie ergänzt werden. Alle Nähte 1 cm. Saumzugabe 4 cm.

ACHTUNG!

Wir empfehlen, zunächst die kostenlose Vorschau des Schnittmusters zu bestellen. Dabei wird die benötigte Stofflänge für eine Stoffbreite von 1,50 m berechnet.

Beim Zusammennähen auf die Passzeichen achten. Diese müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Mittleres rückwärtiges Rockteil - 2 Teile
2. Zwischenstück des rückwärtigen Rockteils - 2 Teile
3. Seitliches rückwärtiges Rockteil - 2 Teile
4. Vorderes Rockteil - 1 Teil
5. Rückwärtige Passe - 4 Teile
6. Vordere Passe - 2 Teile

Aus Bügeleinlage:

1. Rückwärtige Passe - 2 Teile
2. Vordere Passe - 1 Teil

NÄHEN

1. Die Passen mit Bügeleinlage verstärken.
2. Die Teilungsnähte zwischen den mittleren und den angrenzenden rückwärtigen Rockteilen einschließlich der Schlitzbereiche schließen. Nahtzugaben zur rückwärtigen Mitte bügeln und versäubern. Die Teilungsnähte im Abstand von 0,7 cm absteppen. Die Schlitzzugaben gemäß technischer Zeichnung auf den mittleren Rockteilen feststeppen.



3. Die Teilungsnähte zwischen den angrenzenden und den seitlichen rückwärtigen Rockteilen einschließlich der Schlitzbereiche schließen. Nahtzugaben zur rückwärtigen Mitte bügeln und versäubern. Die Teilungsnähte im Abstand von 0,7 cm absteppen. Die Schlitzzugaben gemäß technischer Zeichnung auf den angrenzenden Rockteilen feststeppen.

4. Die rückwärtigen Mittelkanten einzeln einschließlich der Schlitzkanten versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zur Schlitzecke sowie die senkrechte Schlitzkante schließen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln und dabei die Reißverschlussöffnung einbügeln. Die Schlitzzugaben auseinanderbügeln, sodass eine Kellerfalte entsteht. Die Schlitzzugaben gemäß technischer Zeichnung auf dem rückwärtigen Rockteil feststeppen. Den nahtverdeckten Reißverschluss einnähen.

5. Die äußere rückwärtige Passe an das rückwärtige Rockteil nähen. Nahtzugaben nach oben bügeln und die Ansatznaht im Abstand von 0,7 cm absteppen. Die äußere vordere Passe an das vordere Rockteil nähen. Nahtzugaben nach oben bügeln und die Ansatznaht im Abstand von 0,7 cm absteppen.

6. Seitennähte schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln und versäubern.

7. Die Seitennähte der inneren Passen schließen. Die unteren Kanten versäubern. Die innere Passe rechts auf rechts auf den Rock legen und die obere Kante verstürzen. Die Nahtzugaben 0,2 cm neben der Ansatznaht auf der inneren Passe feststeppen. Die innere Passe auf die linke Stoffseite wenden und bügeln. Die rückwärtigen Mittelkanten der inneren Passe einschlagen und an den Reißverschlussbändern annähen. Die innere Passe im Nahtschatten der äußeren Passenansatznaht feststeppen.

8. Die untere Rockkante versäubern, die Saumzugabe auf die linke Stoffseite bügeln und mit unsichtbaren Handstichen annähen.