

# 4568-KLEID MIT PASSE

#### **STOFFEMPFEHLUNG**

Wir empfehlen Kleider- oder Blusenstoffe aus Natur- oder Mischfasern. Dünner Jeansstoff wird auch gut passen.

## **AUßERDEM WIRD BENÖTIGT**

- Bügeleinlage (z.B. VLIESELINE)
- unsichtbarer Reißverschluss
- 4 Knöpfe

## **TIPP**

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.



#### **NAHTZUGABEN**

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben bei der unteren Kante und Ärmelkante- 2 cm, entlang vom Schlitz – 6 cm, alle anderen Nähte 1 cm.

#### **ZUSCHNEIDEN**

# **Aus Hauptstoff:**

- 1. Rückenteil 2
- 2. mittl. Vorderteil 1
- 3. vord. Seitenteil 2
- 4. Passe Vorderteil 2
- 5. Ärmel 2
- 6. Riegel 2
- 7. Taschenklappe 4
- 8. rückw. Beleg 2
- 9. vord. Beleg 1



# Aus Bügeleinlage:

- 1. Taschenklappe 2
- 2. rückw. Beleg 2
- 3. vord. Beleg 1

## NÄHEN

- 1. Taschenklappen und Halsausschnitte mit Bügeleinlage duplizieren.
- 2. Rückenteilabnäher nähen, zur Mitte hin bügeln.
- 3. Am linken Teil des Rückenteils entlang des vertikalen Schnitts einen Schlitz von 5 cm abschneiden. Auf beiden Rückenteilteilen den Schlitz von der linken Seite mit Vlieseline verstärken. Auf der Vorderseite die Mittelnahtlinie (Faltenlinie des Schlitzes) markieren. Die linke Seite entlang der Faltenlinie bügeln und auf der rechten Seite nur die Nahtzugabe (6 cm) auf die linke Seite bügeln. Die Teile an der Mittelnaht ausrichten und am oberen Schnitt des Schlitzes fixieren. Den mittleren Rückenschnitt auf jeder Seite separat versäubern. Die Nahtzugabe des Schlitzes versäubern. Den mittleren Rückenschnitt vom Reißverschlussmarkierung bis zur Schlitzspitze absteppen. Die Nahtzugabe der Schlitzspitze auf der rechten Seite aufschneiden. Die Nahtzugabe des mittleren Rückenschnitts auftrennen, die Nahtzugabe des Schlitzes bügeln und mit einer Naht fixieren. Einen Reißverschluss einsetzen.
- 4. Taschenklappen mit der Vorderseite nach innen paarweise zusammenlegen und entlang der äußeren Kontur steppen. Die Nahtzugaben in der Ecke abschneiden, die Taschenklappen auf die rechte Seite wenden, ausrichten und bügeln. Eine Ziernaht 0,1 cm vom Rand entfernt nähen und die Schlaufe versäubern.
- 5. Relief-Schnitte des Vorderteils nähen, die Nahtzugabe zur Mitte hin bügeln und versäubern. Passe an das Vorderteil nähen, indem die Taschenklappen eingefaltet werden und die Nahtzugabe auf die Passe gebügelt und versäubern wird.
- 6. Schulter- und Seitennähte nähen, die Nahtzugabe auf das Rückenteil bügeln und versäubern.
- 7. Schulternähte von Beleg nähen, die Nahtzugaben ausbügeln. Das Kleid und das Beleg rechts auf rechts legen, dabei den Halsausschnitt ausrichten. Den Halsausschnitt und den Vorderseitenausschnitt versäubern und die Nahtzugaben an den Rundungen aufschneiden und in den Ecken ausschneiden. Die Teile auf die Vorderseite wenden, ausrichten und bügeln. Den Beleg an den Schulternähten und am Reißverschlussband befestigen.
- 8. Riegel entlang der rechten Seite nach innen falten und entlang der langen und kurzen Kanten versäubern. Auf die rechte Seite wenden und die Nahtzugaben in den Ecken abschneiden, ausrichten und bügeln. Die offene kurze Kante versäubern und die Schlaufen versäubern. An der Markierung auf der Innenseite der Ärmel annähen.
- 9. Ärmelnaht nähen, Zugaben auf die Rückseite bügeln und versäubern. Ärmel in die Armlöcher einsetzen, Markierungen anpassen. Zugaben bügeln und versäubern.
- 10. Saum des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen. Saum des Ärmels zweimal um 1 cm umklappen, bügeln und absteppen.
- 11. Knöpfe für die Taschenklappen und an den Ärmeln annähen.