

## 4669 – FALTENBLUSE

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Blusenstoffe aus Natur- oder Mischfasern. Leinenstoff.



### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster

eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben bei der unteren Kante und Ärmeln – 1,5 cm, alle anderen Nähte 1 cm

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. oberes Rückenteil - 1
2. unteres Rückenteil - 1
3. oberes Vorderteil – 1
4. unteres Vorderteil – 1
5. Ärmel - 1

### NÄHEN

1. Abnäher an den oberen und unteren Vorderteilen abstecken und die Tiefe nach oben bügeln.
2. Schulternähte an den inneren Teilen abstecken und die Nahtzugaben ausbügeln. Schrägband mit einer Breite von 4 cm und einer Länge, die der Länge des Armloches + 5 cm entspricht, zuschneiden (wenn kein fertiges Schrägband vorhanden ist). Das Schrägband mit der rechten Seite nach außen in der Mitte falten und bügeln. Das Schrägband an das Armloch rechts auf rechts legen und absteppen. Die Nahtzugaben einschneiden. Das Schrägband auf die linke Seite drehen



und entlang der Falte auf das Hauptteil nähen. Die Naht bügeln. Die seitlichen Kanten auf der Rückseite der Bluse abstecken, versäubern und ausbügeln.

3. Schulter- und Seitennähte an den oberen Teilen abstecken. Die Nahtzugaben versäubern und auf die Rückseite abstecken. Die Ärmelnaht abstecken. Die Nahtzugabe versäubern und auf die Rückseite des Rückenteils abstecken. Den Ärmel einsetzen. Die Nahtzugabe versäubern.

4. Die obere Hälfte der Bluse auf die untere legen und den Ausschnitt absteppen. Die Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden, die untere Hälfte auf die linke Seite drehen und den Ausschnitt bügeln.

5. Die unteren Kanten der Bluse und des Ärmels versäubern. Die Nahtzugaben nach innen umklappen und feststeppen. Die Teile an den Seitennähten von Hand fixieren.