

4895 – TELLERROCK

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Rockstoffe aus Natur- oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- unsichtbarer Reißverschluss
- Schnalle

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.



NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben bei der unteren Kante - 2 cm, alle anderen Nähte - 1 cm

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. vord. Rockbahn im Stoffbruch - 1
2. rückw. Rockbahn im Stoffbruch - 1
3. Einfassung des rückw. Rockbahns - 1
4. Einfassung des vord. Rockbahns - 1
5. Bund - 1 Teil

Aus Bügeleinlage:

1. Einfassung des rückw. Rockbahns - 1
2. Einfassung des vord. Rockbahns - 1
3. Bund - 1 Teil



NÄHEN

1. Die Teile mit Bügeleinlage duplizieren.
2. Die linken Seitenkanten jedes Teils separat säumen. Die linke Seitennaht von der Markierung des Reißverschlusses bis zum Saum nähen. Den Reißverschluss einnähen. Die rechte Seitenkante nähen, die Nahtzugaben säumen und bügeln.
3. Die rechte Seitennaht der Einfassung säumen, die Nahtzugaben bügeln. Die untere Kante säumen. Die Einfassung mit der Vorderseite nach innen falten und die obere Kante säumen. Die Nahtzugaben auf die Einfassung 0,2 cm von der Kante der Einfassung entfernt annähen. Die Einfassung nach innen umklappen, bügeln. Die Seitenkanten der Einfassung umklappen und am Reißverschlussband annähen.
4. Die untere Kante des Rocks säumen, auf die Innenseite bügeln und mit verdeckten Stichen annähen.
5. Die Falten des Rocks von der Innenseite gemäß den Markierungen steppen.
6. Eine lange Schlaufe säumen. Die Schlaufe in drei Lagen falten und an den langen Seiten annähen. Die Schlaufe in vier Teile schneiden. Die Schlaufen gemäß der technischen Zeichnung an den Rock annähen.
7. Den Bund entlang der Länge mit der Vorderseite nach innen falten und an drei Seiten säumen, wobei eine Öffnung zum Wenden offen gelassen wird. Die Ecken abschneiden, den Bund auf die Vorderseite wenden, ausrichten und bügeln. Die Öffnung schließen. Das Ende des Bundes durch die Schnalle fädeln.