

5273 – TELLERROCK

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen leichte Stoffe aus natürlichen oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 1 Knopf
- Reißverschluss

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: alle Nähte - 1 cm, am unteren Rand des Rockes – 2 am.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. vord. Rockteil im Stoffbruch - 1
2. hinter. Rockteil – 2
3. Bund – 1

Aus Bügeleinlage:

1. Bund - 1



NÄHEN

1. Hintere Mittelnaht und Seitennähte schließen, dabei in der hinteren Mitte oben eine Öffnung für den Reißverschluss von ca. 20 cm Länge offen lassen. Nahtzugaben auseinanderbügeln, die Nahtzugaben entlang der Öffnung nach innen bügeln.
2. Reißverschluss von der linken Seite einheften, sodass die Kanten der Öffnung im geschlossenen Zustand über den Reißverschlusszähnen aufeinandertreffen. Reißverschluss knappkantig mit 0,5 cm Abstand von links beginnend einnähen. Dafür den Reißverschlussfuß verwenden.
3. Bund rechts auf rechts an die obere Rockkante steppen, dabei steht am rechten Schlitzrand die Zugabe für den Übertritt über. Nahtzugaben zur Bundseite bügeln. Bund der Länge nach zur Hälfte legen, Enden verstürzen. Bund wenden, offene Kante einschlagen und von rechts im Nahtschatten feststeppen.
4. Am linken Bundende ein Knopfloch arbeiten, am rechten einen Knopf annähen.
5. Saumzugabe nach innen bügeln, einschlagen und feststeppen.

EMPFEHLUNG: Vor dem Säumen den Rock auf einem Bügel aushängen lassen, damit sich der Stoff setzen kann. Anschließend die Saumlinie neu markieren.