

5867 – CARDIGAN

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen mittelstark oder stark dehnbare Trikotage aus Natur- oder Mischfasern.



TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

Schnittdetails aus Strickstoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt. Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnadel oder einer Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben bei der unteren Kante, Seitenkanten, Oberkante des Vorderteils und Ärmelkanten – 1,5 cm, alle anderen Nähte 1 cm

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Vorderteil - 2
2. Rückenteil im Bruch - 1
3. Ärmel - 2

NÄHEN

1. Ein Schrägband mit einer Breite von 4 cm und einer Länge, die der Länge des Nackenrückens entspricht, zuschneiden. Das Schrägband entlang der Längsseite mit der Vorderseite nach außen in der Mitte falten und bügeln. Das Schrägband mit dem Nackenausschnitt mit der Vorderseite



nach oben falten und absteppen, das Schrägband auf die linke Seite umklappen und entlang des Kniffes auf das Hauptteil nähen. Die Naht bügeln.

2. Die Schulter- und Seitennähte des Rückenteils und des Vorderteils zusammennähen. Die Nähte versäubern und auf den Rücken bügeln.
3. Die Ärmelzuschnitte zusammennähen. Die Nähte versäubern und auf die Ärmel bügeln.
4. Die Ärmel in die Armlochöffnungen einsetzen und die Einschnitte aufeinander abstimmen. Die Nähte versäubern und bügeln.
5. Den unteren Saum des Kleidungsstücks und den unteren Ärmelsaum versäubern. Auf die linke Seite umklappen, bügeln und nähen.
6. Die Saumkante und die obere Kante des Vorderteils versäubern. Auf die linke Seite umklappen, bügeln und nähen.