

6135 – T-SHIRT

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen einen mittelstark dehnbaren Trikotagenstoff aus Natur- oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bündchen

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

Schnittdetails aus Trikotage werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt. Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnadel oder einer

Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben 1 cm. Der Saumzugabe beträgt 1,5 cm.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil – 1
2. Vorderteil – 1
3. Ärmel - 2

NÄHEN

1. Die Schulternähte zusammennähen, Nahtzugaben auf das Rückenteil bügeln und versäubern.



2. Das Bündchen in einen Ring nähen, längst in der Mitte falten rechts auf rechts aufeinanderlegen und nähen, dabei das Bündchenteil dehnen und so den Halsausschnitt einfassen. Dann nach oben klappen, Nahtzugaben auf das Vor- und Rückenteil bügeln und 0,5 cm von der Einfassungsnaht absteppen.
3. Die Ärmel an die Armausschnitte nähen, Nahtzugaben bügeln und versäubern.
4. Ärmelsaumkanten mit Streifen versäubern, Nahtzugaben auf den Ärmel bügeln und 0,5 cm von der Annänaht absteppen.
5. Die Seitennähte und die Ärmelschnitte mit einer Naht zusammennähen, Nahtzugaben auf das Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Den unteren Saum versäubern, auf die linke Seite bügeln und feststeppen.