


2037 – ТРИКОТАЖНАЯ ТУНИКА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

тонкий флис, футер или плотный трикотаж средней и малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.



ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- подкладочная ткань
- трикотаж-резинка или трикотаж высокой степени растяжимости

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Детали края из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной

строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски по всем швам – 1 см.

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь со сгибом
2. Бочок полочки – 2 детали
3. Спинка – 1 деталь со сгибом
4. Рукав – 2 детали

Из трикотажа-резинки:

1. Обтачка горловины – 1 деталь
2. Обтачка низа – 2 детали
3. Манжета – 2 детали.

Из подкладочной ткани:

1. Мешковина – 4 детали

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Притачать мешковины кармана к полочке и бочку полочки. Припуски обметать. Стачать рельефный срез полочки, одновременно стачивая срезы мешковин. Припуски обметать и заутюжить к центру.
2. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
3. Втачать рукава в открытые проймы. Припуски обметать и заутюжить на рукав. Стачать боковой срез одновременно со швом рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку.
4. Стачать обтачку горловины в кольцо. Припуски разутюжить. Сложить вдоль пополам и приутюжить. Притачать обтачку к горловине слегка растягивая. Припуски обметать и заутюжить на обтачку.
5. Стачать манжету в кольцо. Припуски разутюжить. Сложить вдоль пополам и приутюжить. Притачать манжету к низу рукава слегка растягивая. Припуски обметать и заутюжить на обтачку.
6. Стачать обтачку низа в кольцо. Припуски разутюжить. Сложить вдоль пополам и приутюжить. Притачать обтачку к полочке и спинке слегка растягивая. Припуски обметать и заутюжить на обтачку.