

2555 – ПЛАТЬЕ СО СКЛАДКАМИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.



ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- подкладочная ткань
- потайная застёжка-молния
- клеевая прокладка

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья - 2 см.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Верхняя центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
5. Верхняя боковая часть полочки - 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
7. Рукав – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 2 детали
9. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка рукава – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, заутюжить припуски к середине, обметать.
3. Стачать вытачки на нижних частях спинки, заутюжить глубины к серединам деталей. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать застежку-молнию.
5. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, заутюжить припуски к середине, обметать.
6. На нижней части полочки заложить складки. Глубины направлены к боковым срезам. Скрепить складки по верхнему срезу. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуск обметать и заутюжить вверх.
7. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать плечевые срезы обтачек горловины. Припуски разутюжить. Сложить обтачку с верхом лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину. Припуски рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить горловину. Прикрепить обтачку к плечевым швам и тесьме застежки – молнии.
9. Заложить встречную складку на рукаве и закрепить ее по верхнему срезу. Стачать швы рукава и подкладки, припуски разутюжить. Сложить подкладку с рукавом лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез, припуски рассечь. Отвернуть подкладку на изнаночную сторону и приутюжить низ рукава. Скрепить рукава по окату, далее обрабатывать как одну деталь. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
10. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.