

## 4050 – БРЮКИ С НАПУСКОМ ПО НИЗУ

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

тонкие хорошо драпирующиеся плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.



### ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- клеевой флизелин
- 1 застежка-молния
- резиновая тесьма

### СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

### О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски по всем швам – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

### РАСКРОЙ

#### Из основной ткани:

1. Задняя половинка – 2 детали
2. Передняя половинка – 2 детали
3. Задняя обтачка – 1 деталь
4. Передняя обтачка правая – 1 деталь
5. Передняя обтачка левая – 1 деталь
6. Откосок – 1 деталь
7. Бочок – 2 детали
8. Мешковина кармана – 2 детали

#### Из клеевой прокладки:

передняя обтачка левая и правая, задняя обтачка, откосок

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать клеевой прокладкой заднюю обтачку, переднюю правую и левую обтачки, откосок.
2. Стачать боковые срезы передних и задней обтачек. Разутюжить боковые швы обтачек. Обметать нижний срез.
3. Наметить и стачать вытачки на задней половинке брюк. Заутюжить вытачки к центру. Стачать средний шов на задних половинках, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
4. Заложить и закрепить по разметке складки на передней половинке. Наложить мешковину кармана на переднюю половинку и обтачать вход в карман. Припуски на закруглениях рассесть, вывернуть мешковину на изнаночную сторону, настрочить припуски на мешковину швом 0.1 см и приутюжить.
5. Наложить переднюю половинку на бочок по разметке. Стачать мешковину кармана с бочком, припуски обметать. Скрепить мешковину кармана с передней половинкой по верхнему и боковым срезам.
6. С левой передней половинки срезать цельнокроеную обтачку, оставляя припуск 1.5 см. Обметать средние срезы передних половинок вместе с цельнокроеными обтачками. Стачать средний срез переда от низа до начала гульфика, припуски заутюжить к правому боковому шву.
7. Цельнокроеные обтачки застежки на молнию заутюжить на изнаночную сторону: справа – по линии середины переда, слева – не доходя 5 мм до линии середины переда. Застежку-молнию притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край, расположив зубчики вплотную к сгибу. Обметать продольные и нижний срезы откоска. Подложить развернутый откосок под край припуска на застежку с левой стороны и настрочить близко к шву притачивания застежки – молнии. Передние половинки разложить, расправить край застежки. Совместить линии середины переда и скрепить. Притачать свободную тесьму застежки – молнии к цельнокроеной обтачке правой половинки, не захватывая основную деталь.
8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на заднюю половинку и обметать. Стачать шаговые срезы, припуски заутюжить на заднюю половинку и обметать.
9. Притачать обтачку к цельнокроеной обтачке переда правой половинки и откоску слева. Сложить обтачку лицом к лицу с брюками и обтачать верхний срез. Припуски в уголках подрезать, вывернуть обтачку на изнаночную сторону. Настрочить шов обтачивания на обтачку на расстоянии 0.1 см от шва.
10. Правую переднюю половинку отстрочить вдоль застежки на молнию по разметке, не доходя на 3 см до нижнего конца застежки. Молнию застегнуть и продлить отделочную строчку с закруглением в конце застежки, захватывая откосок.
11. Припуск на подгибку низа брюк обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить, оставляя отверстия для резинок. Вставить резинку.