

4431 – ПЛАТЬЕ СО СКЛАДКАМИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.



ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- потайная застёжка-молния
- 2 пуговицы
- клеевая прокладка

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья - 1,5 см.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки - 1 деталь
4. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
5. Средняя часть полочки - 1 деталь
6. Средняя часть спинки - 2 детали
7. Рукав - 2 детали
8. Манжета - 2 детали
9. Обтачка горловины спинки - 2 детали
10. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Из клеевой:

1. Манжета — 2 детали
2. Обтачка горловины спинки — 2 детали
3. Обтачка горловины полочки — 1 деталь

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки. Глубины заутюжить: на спинке к серединам деталей, на полочке - вверх.
3. По верхним срезам нижних частей платья проложить строчки с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
4. Притачать среднюю часть спинки к верхней и нижней частям. Припуски обметать и заутюжить на среднюю часть. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии вниз. Припуски шва разутюжить, приутюживая разрез. Втачать застежку – молнию.
5. Притачать среднюю часть полочки к верхней и нижней частям. Припуски обметать и заутюжить на среднюю часть.
6. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
7. По верхнему срезу горловины полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать плечевые срезы обтачек. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на горловину и обтачать. Припуски рассечь и отвернуть обтачки на изнаночную сторону. Пришить обтачку к плечевым швам и среднему срезу спинки.
8. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Обметать срезы рукава по отдельности. Стачать шов рукава от метки разреза вверх. Припуски разутюжить, разутюживая разрез. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.2 см от края. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать края манжеты и уступ. Рассечь припуск у метки. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву. Припуск внутренней стороны подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней стороны.
9. Обметать нижний срез платья, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Обметать петли и пришить пуговицы.