

4536 – ТУНИКА С СУПАТНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

тонкие плательные или блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- клеевой флизелин
- 9 пуговиц
- резиновая тесьма

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски по всем швам – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 1.2 см.

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь
5. Стойка – 2 детали
6. Воротник – 2 детали
8. Рукав – 2 детали
9. Пата – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Стойка – 1 деталь
2. Воротник – 1 деталь

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать клеевой прокладкой детали стойки, воротника и цельнокроеную планку на верхней части переда.
2. Сложить верхний воротник с нижними лицевыми сторонами внутрь и обтачать концы и отлет. Припуски в уголках подрезать, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнять надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.
3. Правая верхняя полочка: заутюжить полочку внутрь на изнаночную сторону по линиям «край борта» и «край борта потайной планки». Проложить отделочную строчку вдоль внутреннего края планки на расстоянии 3 см от края борта. Отогнуть внутреннюю часть планки в сторону борта, приутюжить. Обметать петли на внутренней части. Левая полочка: Срезать полочку по линии «внутренний край планки» + 1см. Планку застежки подвернуть внутрь сначала на 1 см, а затем еще на 3 см и проложить отделочную строчку вдоль внутреннего края планки. Наложить правую полочку на левую и далее обрабатывать как одну деталь.
4. Стачать верхние и нижние части спинки и полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Втачать внешнюю стойку в горловину, необработанный срез внутренней стойки подогнуть и настрочить в шов втачивания.
7. Стачать рукав в кольцо, припуски разутюжить. Сложить рукав вдоль по середине лицевой стороной наружу и втачать в пройму, складывая его с изнаночной стороной изделия. Припуски обметать, отогнуть рукав на лицевую сторону, приутюжить.
8. Сложить паты вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному и короткому срезам. Вывернуть на лицевую сторону, подрезая припуски в уголках, выправить и приутюжить. Обметать открытый короткий срез. Настрочить паты в шов притачивания рукава на плече с изнаночной стороны.
9. Обметать низ изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. Отрезать кусок резиновой тесьмы, равный обхвату талии и настрочить его, растягивая, на припуск стачивания верхней и нижней части с изнаночной стороны.
11. На патах и стойке обметать петли. На левой полочке, стойке и на плечевых швах пришить пуговицы.

СОВЕТ

Туннику рекомендуется носить с декоративным поясом.