

4719 – ПЛАТЬЕ С ШИРОКИМ РУКАВОМ



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

хорошо драпирующиеся платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- потайная застёжка–молния
- 2 пуговицы
- клеевая прокладка

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа рукава спинки и полочки - 1.5 см; припуск на подгибку низа платья - 2.0 см.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки - 1 деталь
5. Обтачка горловины спинки - 2 детали
6. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
7. Пояс - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 2 детали
2. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
3. Пояс - 1 деталь

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки горловины.
2. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки, глубины заутюжить к серединам деталей. Глубину вытачки верхней части полочки срезать до 1 см и обметать.
3. Стачать верхние и нижние части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до метки разреза, припуски разутюжить. Втачать застежку - молнию. Настрочить припуски вдоль разреза на 0.2 см от края.
5. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
6. Стачать плечевые срезы одновременно со срезами рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать боковые срезы и нижние срезы рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, обметать внешний срез. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины, и обтачать. Припуски на закруглениях рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам и к тесьме застежки - молнии.
8. Припуск подгибки низа платья и низа рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
9. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя в длинной стороне отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс, выправить и приутюжить. Зашить технологическое отверстие. Обметать петли, пришить пуговицы.