

## 4771 – ПЛАТЬЕ С ФИГУРНОЙ МАНЖЕТОЙ

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.



### ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- потайная застежка – молния
- клеевая прокладка

### СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

### О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2.0 см, припуск на подгибку низа манжеты – 1.2 см.

**ВНИМАНИЕ!** Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

### РАСКРОЙ

#### Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 2 детали
4. Обтачка горловины спинки - 2 детали
5. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
6. Манжета - 2 детали

#### Из клеевой:

1. Обтачка горловины спинки - 2 детали
2. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать детали обтачек клеевой прокладкой.
2. Стачать талиевые и плечевые вытачки на спинке, глубины заутюжить к середине. Стачать нагрудные вытачки на полочке, глубины заутюжить вверх.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа. Припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку-молнию.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, обметать внешний срез. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины, и обтачать. Припуски на закруглениях рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам и тесьме застежки - молнии.
6. Стачать срез рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
7. Обметать боковые и нижний срез манжеты, заутюжить на изнаночную сторону, настроить. Наложить правую сторону манжеты на левую и скрепить. Притачать манжету к нижнему срезу рукава, припуски заутюжить вверх и обметать.
8. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.